


Einsatz von digitalen Wertungsgeräten bei Tanzturnieren

Christian Wolf

12. Okt. 2025

Auffinden von Digis

- Vorkonfigurierter Accesspoint für Digi-Netzwerk
- Broadcast-basierte Suche nach Geräten
- Automatische Konfiguration
- Eindeutige Bezeichnung:
Digi####



Benötigte Software

- TopTurnier
- Digi-Server
- Android mit spezieller App
- zusätzliche TopTurnier-Software
(Beamer, Tablet-Server, myHeats)
- PDF Printer (empfohlen)
- Druckertreiber

Spiele mit den Digis

- **Rechtzeitig beginnen!**
- **Verschiedene Ziele**
 - Technische Probleme identifizieren
 - Menschliche Schwächen offenlegen (nicht schlimm!)
 - Support besorgen
- System im Probebetrieb aufbauen (zu Hause)

Spiele mit den Digis


- **Rechtzeitig beginnen!**
- Verschiedene Ziele
 - Technische Probleme identifizieren
 - Menschliche Schwächen offenlegen (nicht schlimm!)
 - Support besorgen
- System im Probetrieb aufbauen (zu Hause)
 - Kompletten Durchlauf machen
 - Alle Geräte im Verbund testen
 - Ggf. Schulen und Experimentieren
- In Halle/Saal wiederholen

Digis verknüpfen




- TopTurnier konfigurieren
- Digis zuordnen
- Digi-Server festlegen

Digis verknüpfen



- TopTurnier konfigurieren
- Digis zuordnen
- Digi-Server festlegen


Digis verknüpfen



- TopTurnier konfigurieren
- Digis zuordnen
- Digi-Server festlegen

Retro: Ablauf eines Turniers

- **Turnier starten**
- Einstellungen für kommende Runde festlegen
- Drucken
- Tanzen (lassen)



Retro: Ablauf eines Turniers

- Turnier starten
- Einstellungen für kommende Runde festlegen
- Drucken
- Tanzen (lassen)
- Ergebnisse der Runde eintragen

Listen
 Zwischenergebnisse und Rundenauslosung/Startreihenfolge zur Smartphone-App
 TopTurnier-MyHeats hochladen (mehr Infos dazu unter TopTurnier.de) Jetzt zu MyHeats hochladen

Listen zur Vorbereitung der kommenden Runde

Qualifizierte Solos	Drucken	Ansehen	Die Startzeit wurde beim Öffnen dieses Fensters in der Anlage des Turnierberichts automatisch eingetragen. Sollte der eigentliche Turnierstart erst später erfolgen, so können Sie mit dem Button die Startzeit manuell setzen. <input type="button" value="Jetzt setzen"/> Aktuell eingetragen im Bericht:
Liste zur Vorstellung beim 1. Tanz	Drucken	Ansehen	
Wertungsrichterzettel	Drucken		
Rundenauslosung nach Gruppen sortiert	Drucken	Ansehen	
Rundenauslosung nach Teilnehmern sortiert	Drucken	Ansehen	
Liste der Verbände	Drucken	Ansehen	
Wertungstabelle Leerformular	Drucken	Ansehen	
Urkunden für die Finalteilnehmer (ohne Plätze)	Drucken		
Deckblatt	Drucken	Ansehen	


Druckexemplare nach Voreinstellung

Listen-Autodruck: Profil 1: Auto 1 Drucken

Funkdigis für WR-PIN-Anfragen freigeben
 zunächst Sichtungsrunde

Wertungsrichter-PIN-Liste Drucken Ansehen

Veranstaltungs-Einstellungen



- **Veranstaltungsdaten öffnen**
- **Reiter „Funk-Digi“ auswählen**
- Digis aktivieren
- Zuordnung der Digis festlegen

Veranstaltungs-Einstellungen



- **Veranstaltungsdaten öffnen**
- **Reiter „Funk-Digi“ auswählen**
- **Digis aktivieren**
- **Zuordnung der Digis festlegen**

Varianten der WR-Zuordnungen

Feste Zuteilung

- Feste Kopplung Gerät / WR
- Einfache Vorbereitung
- Wechsel der Digis aufwändig
- Ggf. mehr Digis benötigt

Nur für kleine Veranstaltungen
geeignet

Freigabe mit PINs

- Digis sind alle gleich
- WR muss sich mit PIN identifizieren
- Mehr Flexibilität
- Verteilung der PINs nötig
- PIN-Freigabe erfordert Aufmerksamkeit

Skaliert besser, mehr
organisatorischer Aufwand

Varianten der WR-Zuordnungen

Feste Zuteilung

- Feste Kopplung Gerät / WR
- Einfache Vorbereitung
- Wechsel der Digis aufwändig
- Ggf. mehr Digis benötigt

Nur für kleine Veranstaltungen geeignet

Freigabe mit PINs

- Digis sind alle gleich
- WR muss sich mit PIN identifizieren
- Mehr Flexibilität
- Verteilung der PINs nötig
- PIN-Freigabe erfordert Aufmerksamkeit

Skaliert besser, mehr organisatorischer Aufwand

Varianten der WR-Zuordnungen

Feste Zuteilung

- Feste Kopplung Gerät / WR
- Einfache Vorbereitung
- Wechsel der Digis aufwändig
- Ggf. mehr Digis benötigt

**Nur für kleine Veranstaltungen
geeignet**

Freigabe mit PINs

- Digis sind alle gleich
- WR muss sich mit PIN identifizieren
- Mehr Flexibilität
- Verteilung der PINs nötig
- PIN-Freigabe erfordert Aufmerksamkeit

**Skaliert besser, mehr
organisatorischer Aufwand**

PIN-Liste

OLM, Solos Jun.I D Latein - Vorrunde

Liste ansehen

Schließen Zurück Seite Nächste Seite Drucken ?

F:	██████████	PIN: 4140

G:	██████████	PIN: 4398

H:	██████████	PIN: 5166

I:	██████████	PIN: 6642

J:	██████████	PIN: 5836

Turniereinstellungen

Keine Anpassungen bei den Turnierdaten nötig

Drucken

Wertung mit Papier

- Wertungsrichter-Zettel
- Auslosungen / TL / ...

Wertung mit Digis

- *(keine WR-Zettel)*
- Auslosungen / TL / ...
- Digitale WR-Zettel (ausgefüllt)

Zusätzlich: Archivierung im Falle von Datenpannen / technischen Problemen

Drucken

Wertung mit Papier

- Wertungsrichter-Zettel
- Auslosungen / TL / ...

Wertung mit Digis

- *(keine WR-Zettel)*
- Auslosungen / TL / ...
- Digitale WR-Zettel (ausgefüllt)

Zusätzlich: Archivierung im Falle von Datenpannen / technischen Problemen

Drucken

Wertung mit Papier

- Wertungsrichter-Zettel
- Auslosungen / TL / ...

Wertung mit Digis

- *(keine WR-Zettel)*
- Auslosungen / TL / ...
- Digitale WR-Zettel (ausgefüllt)

Zusätzlich: Archivierung im Falle von Datenpannen / technischen Problemen

Drucken

Wertung mit Papier

- Wertungsrichter-Zettel
- Auslosungen / TL / ...

Wertung mit Digis



- (*keine WR-Zettel*)
- Auslosungen / TL / ...
- Digitale WR-Zettel (ausgefüllt)

Zusätzlich: Archivierung im Falle von Datenpannen / technischen Problemen

Schulungsmodus

- Für Einweisung der Wertungsrichter vor Ort
- Keine echten Daten
- Über Digi-Server aktivierbar
- Während des Turniers ausblenden

Schulungsmodus am Digi



PIN-Freigaben

- PIN / WR fest zugeordnet
- Login nur mit Freigabe
- Vor **jeder Runde**:
Freigabe nötig
- Warten und Überwachen der Logins
⇒ Mit TL abstimmen
- Schließen der Freigabe (!)

PIN-Freigaben

- PIN / WR fest zugeordnet
- Login nur mit Freigabe
- Vor **jeder Runde**:
Freigabe nötig
- Warten und Überwachen der Logins
⇒ Mit TL abstimmen
- Schließen der Freigabe (!)

Listen

Zwischenergebnisse und Rundenauslösung/Startreihenfolge zur Smartphone-App
TopTurnier-HyTeats hochladen (mehr Infos dazu unter TopTurnier.de) Jetzt zu HyTeats hochladen

Listen zur Vorbereitung der kommenden Runde

Qualifizierte Sais Drucken Ansehen

Liste zur Vorbereitung Deutscher Tanz Drucken Ansehen

Wertungsrichterzeit Drucken

Rundenergebnisse nach Gruppen Drucken Ansehen

Rundenergebnisse nach Turnieren Drucken Ansehen

Liste der Wertungsrichter Drucken Ansehen

Wertungstabelle Leerformular Drucken Ansehen

Urkunden für die Pintheilnehmer (ohne Plätze) Drucken

Deckblatt Drucken Ansehen

Die Startzeit wurde beim Öffnen dieses Fensters in der Anlage des Turnierberichts automatisch eingetragen.
Sollte der eigentliche Turnierstart erst später erfolgen, so können Sie mit dem Button die Startzeit manuell setzen.
Jetzt setzen

Aktuell eingetragen in Bericht:

Druckexemplare nach Voreinstellung Drucken

Listen-Ausdruck: Profil 1: Auto 1

Funkdisks für WR-PIN-Anfragen freigeben PINs freigeben
 zunächst Sichtungsrunde

Wertungsrichter PIN-Liste Drucken Ansehen

OK weiter ← Zurück Ende ?

PIN-Freigaben

- PIN / WR fest zugeordnet
- Login nur mit Freigabe
- Vor **jeder Runde**:
Freigabe nötig
- Warten und Überwachen der Logins
⇒ Mit TL abstimmen
- Schließen der Freigabe (!)

Folgende Digis wurden im Netzwerk gefunden: PINs aktiv! Deaktivieren? ■

Geräte-ID:	Wertungsrichter:	Zeitstempel:	Akku:	Status:
Dig 1860	F) Megharb, Monika	18:16:20	65%	WR, Startseite
?	G) Krick, Kathi			
?	H) Kriener, Wilma			
Dig 1861	I) Klein, Christian	18:16:19	98%	WR, Startseite
?	J) Pizzi, Giuseppe			
Dig 1856		18:16:19	68%	keine Daten
Dig 1859		18:16:17	73%	keine Daten

PIN-Freigaben

- PIN / WR fest zugeordnet
- Login nur mit Freigabe
- Vor **jeder Runde**:
Freigabe nötig
- Warten und Überwachen der Logins
⇒ Mit TL abstimmen
- Schließen der Freigabe (!)

Kreuz-Wertungen

- Bildschirm folgen (Weiter klicken)
- Empfehlung: „Einzelwertung am Ende der Runde“
- Warten bis alle WR abgeschlossen haben (alle Digis leer!)
- Zwischenansicht der Kreuze nicht möglich
- Auf erste Kreuze jedes WR achten
- Kreuze tauchen automatisch auf ⇒ normal weiter machen
- Tipp: „Wertungen der letzten Runde“ in PDF drucken


Kreuz-Wertungen

- Bildschirm folgen (Weiter klicken)
- Empfehlung: „Einzelwertung am Ende der Runde“
- Warten bis alle WR abgeschlossen haben (alle Digis leer!)
- Zwischenansicht der Kreuze nicht möglich
- Auf erste Kreuze jedes WR achten
- Kreuze tauchen automatisch auf ⇒ normal weiter machen
- Tipp: „Wertungen der letzten Runde“ in PDF drucken

Kreuz-Wertungen

- Bildschirm folgen (Weiter klicken)
- Empfehlung: „Einzelwertung am Ende der Runde“
- Warten bis alle WR abgeschlossen haben (alle Digis leer!)
- Zwischenansicht der Kreuze nicht möglich
- Auf erste Kreuze jedes WR achten
- Kreuze tauchen automatisch auf ⇒ normal weiter machen
- Tipp: „Wertungen der letzten Runde“ in PDF drucken

Kreuzwertungen am Digi



Digi Kommunikation

Folgende Digis wurden im Netzwerk gefunden: PINs aktiv! Deaktivieren?

Geräte-ID:	Wertungsrichter:	Zeitstempel:	Akku:	Status:
Digi 1860	F)	18:22:46	64%	VR, Eingabe, 13 Starter, 1. Tanz, 1. Gruppe, 0 Kreuze
Komplett.	G)			Komplett.
Digi 1856	H)	18:22:45	68%	VR, Eingabe, 13 Starter, 1. Tanz, 1. Gruppe, 0 Kreuze
Digi 1861	I)	18:22:45	97%	VR, Eingabe, 13 Starter, 1. Tanz, 1. Gruppe, 0 Kreuze
Digi 2352	J)	18:22:46	99%	VR, Eingabe, 13 Starter, 1. Tanz, 2. Gruppe, 2 Kreuze
Digi 1859		18:22:45	72%	keine Daten
Digi 2351		18:22:40	99%	keine Daten

OK weiter
 Korrektur
 Ende
 Digi Spezialfunktionen
 PIN-Liste ansehen
 ?

Direkt zum Ergebnis

Final-Wertungen

Wertungseingabe Digi-Kommunikation

Tanz: Langsamer Walzer

	Wertungsrichter:					Ausrechnung		Platz	Summe
	F	G	H	I	J	1.	1.-2.		
1									0,0
3									0,0

OK weiter ← Korrektur Ende Refresh Digi Input **PINs freigeben**

- Digi-Freigabe erfolgt einmalig
- Wertungen erscheinen live
- Weiter klicken nach dem Tanz
- Nur wenn WR fertig ist

Final-Wertungen

Wertungseingabe Digi-Kommunikation

Tanz: Langsamer Walzer

	Wertungsrichter:					Ausrechnung	Platz	Summe
	F	G	H	I	J			
1								0,0
3								0,0

OK weiter ← Korrektur Ende Refresh Digi Input PINs freigeben

- Digi-Freigabe erfolgt einmalig
- Wertungen erscheinen live
- Weiter klicken nach dem Tanz
- Nur wenn WR fertig ist

Final-Wertungen

Wertungseingabe Digi-Kommunikation


Tanz: Langsamer Walzer

	Wertungsrichter:					Ausrechnung		Platz	Summe
	F	G	H	I	J	L	L-2		
1									0,0
3									0,0

OK weiter ← Korrektur Ende Refresh Digi Input PIDs freigeben

- Digi-Freigabe erfolgt einmalig
- Wertungen erscheinen live
- Weiter klicken nach dem Tanz
- Nur wenn WR fertig ist

Finalwertungen am Digi



Offene Wertungen erfassen

Wertungseingabe Digi-Kommunikation

PINs freigeben

 PIN-Liste ansehen

Digi Spezialfunktionen

Geräte-ID:	Wertungsrichter:	Zeitstempel:	Akku:	Status:
Digi1856	F)	18:32:21	67%	ER, Eingabe, 5 Starter, 2. Tanz, 1. Gruppe
Digi1859	G)	18:32:21	72%	ER, Eingabe, 5 Starter, 2. Tanz, 1. Gruppe
Digi2352	H)	18:32:22	98%	ER, Eingabe, 5 Starter, 2. Tanz, 1. Gruppe
Digi1861	I)	18:32:23	96%	ER, Eingabe, 5 Starter, 2. Tanz, 1. Gruppe
Digi1860	J)	18:32:21	64%	ER, Eingabe, 5 Starter, 1. Tanz, Ergebnis

Probleme beim Einsatz von Digis

Was kann da schon schief gehen?

- Digi reagiert nicht (wie erwartet)
- Netzwerk nicht funktional
- TopTurnier verweigert den Dienst / Spezialfälle
- Stromausfall / PC Ausfall

Probleme beim Einsatz von Digis

Was kann da schon schief gehen?

- Digi reagiert nicht (wie erwartet)
- Netzwerk nicht funktional
- TopTurnier verweigert den Dienst / Spezialfälle
- Stromausfall / PC Ausfall

Schlimmstenfalls sind die Daten spontan nicht erreichbar!
⇒ Vorkehrungen treffen

Probleme beim Einsatz von Digis

Was kann da schon schief gehen?

- Digi reagiert nicht (wie erwartet)
- Netzwerk nicht funktional
- TopTurnier verweigert den Dienst / Spezialfälle
- Stromausfall / PC Ausfall

Schlimmstenfalls sind die Daten spontan nicht erreichbar!
⇒ Vorkehrungen treffen

Probleme beim Einsatz von Digis

Was kann da schon schief gehen?

- Digi reagiert nicht (wie erwartet)
- Netzwerk nicht funktional
- TopTurnier verweigert den Dienst / Spezialfälle
- Stromausfall / PC Ausfall

Schlimmstenfalls sind die Daten spontan nicht erreichbar!
⇒ Vorkehrungen treffen




Probleme beim Einsatz von Digis

Was kann da schon schief gehen?

- Digi reagiert nicht (wie erwartet)
- Netzwerk nicht funktional
- TopTurnier verweigert den Dienst / Spezialfälle
- Stromausfall / PC Ausfall

Schlimmstenfalls sind die Daten spontan nicht erreichbar!
⇒ Vorkehrungen treffen

Status eines Digis



Wifi offline

- Keine Netzwerkverbindung

Wifi connected

- Netzwerk scheint verbunden
- Keine Verbindung zum Digiserver

Digiserver connected

- Voller Zugriff möglich

Netzwerkprobleme

Ohne Netzwerkverbindung:

- Geduld haben
- Cold spots vermeiden / Abschirmung entfernen
- Gerät neu starten
- Accesspoint prüfen
- Kabel zum PC prüfen

Digiserver nicht erreichbar:

- Digiserver zusätzlich (manuell) neu starten
- Gerät neu starten
- Kabel zum PC prüfen
- Notfalls PC neu starten

Netzwerkprobleme

Ohne Netzwerkverbindung:

- Geduld haben
- Cold spots vermeiden / Abschirmung entfernen
- Gerät neu starten
- Accesspoint prüfen
- Kabel zum PC prüfen

Digiserver nicht erreichbar:

- Digiserver zusätzlich (manuell) neu starten
- Gerät neu starten
- Kabel zum PC prüfen
- Notfalls PC neu starten

Probleme mit den Handys/Digis


- 1 Display aus-/anschalten:
Neustart des Display- (und Touch-Treibers)
- 2 Statusdisplay prüfen: Netzwerkstatus abschätzen
- 3 Neustarten des Geräts: Netzwerk neu aufbauen, neue Verbindung zu TT, Daten erneut übertragen
- 4 Auslesen mittels USB:
Keine Netzwerkverbindung mehr möglich, Notrettung

Verspätetes Paar in VR nachtragen

- Problem: Neue Auslosung wäre nötig
- Nutzung der Digi-Spezialfunktionen
- Paar nachtragen
- Paar auswählen und bestätigen


Verspätetes Paar in VR nachtragen

- Problem: Neue Auslosung wäre nötig
- Nutzung der Digi-Spezialfunktionen
- Paar nachtragen
- Paar auswählen und bestätigen




Verspätetes Paar in VR nachtragen

- Problem: Neue Auslosung wäre nötig
- Nutzung der Digi-Spezialfunktionen
- Paar nachtragen
- Paar auswählen und bestätigen



Verspätetes Paar in VR nachtragen

- Problem: Neue Auslosung wäre nötig
- Nutzung der Digi-Spezialfunktionen
- Paar nachtragen
- Paar auswählen und bestätigen



Starter entfernen

- Disqualifikation normalerweise über TopTurnier
- Digi-Spezialfunktion „Starter entfernen“
- Löscht alle Wertungen und setzt Paar auf entschuldigt
- Nur für WDSF verwenden, hohes Fehlerrisiko
- Genau über „Verspätetes Paar nachtragen“

Anpassen der Rundeneinstellungen

- **Auslosung auf Digi sortiert**
- Änderung der Auslosung (oder qualifizierten Paare)
⇒ Turnier neu auf Digi laden nötig
- Möglichst vermeiden, ggf. Freigabe verzögern
- Manuelles Löschen der Daten auf den Digis (dauert!)
- Erneutes Einloggen / Beladen von TopTurnier aus


Anpassen der Rundeneinstellungen

- Auslosung auf Digi sortiert
- Änderung der Auslosung (oder qualifizierten Paare)
⇒ Turnier neu auf Digi laden nötig
- Möglichst vermeiden, ggf. Freigabe verzögern
- Manuelles Löschen der Daten auf den Digis (dauert!)
- Erneutes Einloggen / Beladen von TopTurnier aus

Anpassen der Rundeneinstellungen


- Auslosung auf Digi sortiert
- Änderung der Auslosung (oder qualifizierten Paare)
⇒ Turnier neu auf Digi laden nötig
- Möglichst vermeiden, ggf. Freigabe verzögern
- Manuelles Löschen der Daten auf den Digis (dauert!)
- Erneutes Einloggen / Beladen von TopTurnier aus

Digi-Daten von TopTurnier bearbeiten




- Rechte-Maus-Menü in Digi-Kommunikation
- Digi-Daten löschen (nie auf PC!)
- (Leeres) Digi (neu) beladen
- Digi in Tanz (zurück) setzen

Digi-Daten von TopTurnier bearbeiten




- Rechte-Maus-Menü in Digi-Kommunikation
- Digi-Daten löschen (**nie auf PC!**)
- (Leeres) Digi (neu) beladen
 - Überschreiben von Wertungen
 - 4Augen-Prinzip beim WR
- Digi in Tanz (zurück) setzen

Digi-Daten von TopTurnier bearbeiten



- Rechte-Maus-Menü in Digi-Kommunikation
- Digi-Daten löschen (**nie auf PC!**)
- (Leeres) Digi (neu) beladen
 - Überschreiben von Wertungen
 - 4Augen-Prinzip beim WR
- Digi in Tanz (zurück) setzen

Digi-Daten von TopTurnier bearbeiten



- Rechte-Maus-Menü in Digi-Kommunikation
- Digi-Daten löschen (**nie auf PC!**)
- (Leeres) Digi (neu) beladen
 - Überschreiben von Wertungen
 - 4Augen-Prinzip beim WR
- Digi in Tanz (zurück) setzen

Probleme vermeiden und frühzeitig erkennen

- Akku im Blick behalten (nur bei langen Tagen)
- Zeitstempel regelmäßig überwachen
- Erstes Kreuz bei langen Runden
- In Pausen oder bei großen Flächen: WLAN-Reichweite

Probleme vermeiden und frühzeitig erkennen

- Akku im Blick behalten (nur bei langen Tagen)
- Zeitstempel regelmäßig überwachen
- Erstes Kreuz bei langen Runden
- In Pausen oder bei großen Flächen: WLAN-Reichweite
 - Prüfen, ob WLAN-Router richtig positioniert ist
 - Ggf. Spot-Checker und WPA-Informationen
- Problemgeräte identifizieren und meiden

Probleme vermeiden und frühzeitig erkennen

- Akku im Blick behalten (nur bei langen Tagen)
- Zeitstempel regelmäßig überwachen
- Erstes Kreuz bei langen Runden
- In Pausen oder bei großen Flächen: WLAN-Reichweite
 - Toilette/Terrasse ist meist nicht vom WLAN abgedeckt
 - Cold Spots erkennen und WR informieren
- Problemgeräte identifizieren und meiden
- Besondere Situationen wenn möglich frühzeitig (ohne Druck) lösen

Probleme vermeiden und frühzeitig erkennen

- Akku im Blick behalten (nur bei langen Tagen)
- Zeitstempel regelmäßig überwachen
- Erstes Kreuz bei langen Runden
- In Pausen oder bei großen Flächen: WLAN-Reichweite
 - Toilette/Terrasse ist meist nicht vom WLAN abgedeckt
 - Cold Spots erkennen und WR informieren
- Problemgeräte identifizieren und meiden
- Besondere Situationen wenn möglich frühzeitig (ohne Druck) lösen

Probleme vermeiden und frühzeitig erkennen

- Akku im Blick behalten (nur bei langen Tagen)
- Zeitstempel regelmäßig überwachen
- Erstes Kreuz bei langen Runden
- In Pausen oder bei großen Flächen: WLAN-Reichweite
 - Toilette/Terrasse ist meist nicht vom WLAN abgedeckt
 - Cold Spots erkennen und WR informieren
- Problemgeräte identifizieren und meiden
- Besondere Situationen wenn möglich frühzeitig (ohne Druck) lösen

Probleme vermeiden und frühzeitig erkennen

- Akku im Blick behalten (nur bei langen Tagen)
- Zeitstempel regelmäßig überwachen
- Erstes Kreuz bei langen Runden
- In Pausen oder bei großen Flächen: WLAN-Reichweite
 - Toilette/Terrasse ist meist nicht vom WLAN abgedeckt
 - Cold Spots erkennen und WR informieren
- Problemgeräte identifizieren und meiden
- Besondere Situationen wenn möglich frühzeitig (ohne Druck) lösen

Probleme bei Digis im TopTurnier

Digi Kommunikation

Folgende Digis wurden im Netzwerk gefunden:

PINs freigeben



Geräte-ID:	Wertungsrichter:	Zeitstempel:	Akku:	Status:
Digi 1856	F)	18:54:40	65%	VR, Eingabe, 9 Starter, 1. Tanz, 1. Gruppe, 5 Kreuze
Komplett.	G)			Komplett.
Digi 1860	H)	18:51:19	62%	VR, Eingabe, 9 Starter, 1. Tanz, 1. Gruppe, 3 Kreuze
Digi 2352	I)	18:54:39	96%	VR, Eingabe, 9 Starter, 1. Tanz, 1. Gruppe, 3 Kreuze
Digi 1859	J)	18:54:40	70%	VR, Eingabe, 9 Starter, 1. Tanz, 2. Gruppe, 3 Kreuze
Digi 1861		18:54:38	95%	keine Daten
Digi 2351		18:54:38	98%	keine Daten

Fallen, in die man schnell tritt

- PINs nicht schließen
- WR macht nur Hilfskreuze
- Ändern der Rundeneinstellungen/-auslosungen
- Digi manuell beladen überschreibt Daten

Die wichtigsten Punkte bei Problemen

- 1 Ganz wichtig: **Ruhe bewahren!!!**
- 2 Möglicherweise Hilfe holen (4Augen-Prinzip)
- 3 Analyse: Wer/Welches Digi ist betroffen?
- 4 Provisorium: Papier bereit halten
- 5 Zeit schaffen (ggf. TL informieren, Klassen schachteln, ...)
- 6 Gezielt Probleme lösen

TopMonitor

- Anzeige von Informationen an die Paare
- Nutzung von Monitoren mit Kiosk-Browsern
- Ziel: Zwischenstand digital in Umkleide/Foyer anzeigen

TopBeamer

- Bereitstellen von Informationen an einem Hallen-Beamer
- Unterstützung der Moderation
- Siegerehrungen, Ergebnisse, aktuelle Auslosung
- Manuelle Bedienung

Was sind die SLT-Digis?

- Vom SLT angeschaffte Ausrüstung
- 11 Digis + Accesspoint
- Für eigene Veranstaltungen und von SLT-Vereinen
- Unterstützung und Support
- Einfacher Zugang:
Hans-Werner Kirz, Geschäftsstelle SLT,
Käshofen



Bedingungen für Nutzung

- **Lizenziert auf den SLT, nicht unterlizenzierbar**
- SLT als Veranstalter
 - LMs, Solo-Challenge Süd, ...
 - Lizenz kann genutzt werden
 - Es entstehen keinen Kosten
- Verein als Veranstalter
 - Offene Turniere der Vereine
 - Vermietung der Digis
 - Kostenpunkt: 50 % der Mietgebühr von S. Rath

Ein erstes Turnier: Reines Finale

- Ein einfaches Finale durchwerten
- Jede/r (der/die mag) darf mal ein Digi in die Hand nehmen
- Bei Fragen: Direkt melden!

Vor- und Zwischenrunden

- Eine Vorrunde/Zwischenrunde als Kreuzwertung eingeben
- Jede/r (der/die mag) darf mal ein Digi in die Hand nehmen
- Bei Fragen: Direkt melden!

Fenster sortieren

The image shows three overlapping windows from a tournament management software. The background window is 'OLM, Solos Jug. D Standard - Endrunde'. The middle window is 'Challenge Süd 2025 - Offene'. The foreground window is 'OLM, Solos Jun.II D Latein - Endrunde'. In this foreground window, the 'Offene Wertungen erfassen' dialog is open. It features a table with columns for 'Wartungspgbe', 'Digikommunikation', 'Tanz', 'Runde', 'Wartungsrichter', 'P', 'G', 'H', 'I', 'J', 'Aurechnung' (with sub-columns 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7), 'Platz', and 'Summe'. The table contains scores for rounds 8 through 13, with round 8 having a score of 1.0, rounds 9-12 having 4.0, 6.0, 5.0, and 3.0 respectively, and round 13 having 2.0.

Ziel: Struktur und Organisation

