



# Inhalt

- 1 Einführung
- 2 Einrichtung
- 3 Turnierablauf
- 4 Ergänzende Programme
- 5 Nutzung der SLT-Digis
- 6 Live-Session mit den Digis
- 7 Abschluss













# Grobe Struktur des Netzwerks



# Abbildung der Kommunikation im Turnier







# Benötigte Komponenten

- PC für TopTurnier + Lizenz(en)
- Zertifizierte Netzwerkkomponenten (Accesspoint, Digis)
- Optional: Tablet für TL/BS
- Optional: PC für Check-In
- Optional: Beamer (ggf. mit separatem PC)
- Optional: Internet-Verbindung

















# PIN-Liste

OLM, Solos Jun.I D Latein - Vorrunde

Liste ansehen

Schließen Zurück Seite Nächste Seite Drucken ?

<b>F:</b>	██████████	<b>PIN: 4140</b>
-----		
<b>G:</b>	██████████	<b>PIN: 4398</b>
-----		
<b>H:</b>	██████████	<b>PIN: 5166</b>
-----		
<b>I:</b>	██████████	<b>PIN: 6642</b>
-----		
<b>J:</b>	██████████	<b>PIN: 5836</b>

# Turniereinstellungen

Keine Anpassungen bei den Turnierdaten nötig

# Drucken

## Wertung mit Papier

- Wertungsrichter-Zettel
- Auslosungen / TL / ...

## Wertung mit Digis



- *(keine WR-Zettel)*
- Auslosungen / TL / ...
- Digitale WR-Zettel (ausgefüllt)

Zusätzlich: Archivierung im Falle von Datenpannen / technischen Problemen

# Schulungsmodus

- Für Einweisung der Wertungsrichter vor Ort
- Keine echten Daten
- Über Digi-Server aktivierbar
- Während des Turniers ausblenden

# Schulungsmodus am Digi



# PIN-Freigaben

- PIN / WR fest zugeordnet
- Login nur mit Freigabe
- Vor **jeder Runde**:  
Freigabe nötig
- Warten und Überwachen der Logins  
⇒ Mit TL abstimmen
- Schließen der Freigabe (!)

Listen

Zwischenergebnisse und Rundenauslösung/Startreihenfolge zur Smartphone-App  
TopTurnier-HyTeats hochladen (mehr Infos dazu unter TopTurnier.de) Jetzt zu HyTeats hochladen

Listen zur Vorbereitung der kommenden Runde

Qualifizierte Sais	Drucken	Ansehen
Liste zur Vorbereitung Deutscher Team	Drucken	Ansehen
Wertungsrichterzeit	Drucken	
Rundenergebnisse nach Gruppen	Drucken	Ansehen
Rundenergebnisse nach Turnieren	Drucken	Ansehen
Liste der Wertungsrichter	Drucken	Ansehen
Wertungstabelle Leerformular	Drucken	Ansehen
Urkunden für die Pintheilnehmer (ohne Plätze)	Drucken	
Deckblatt	Drucken	Ansehen

Die Startzeit wurde beim Öffnen dieses Fensters in der Anlage des Turnierberichts automatisch eingetragen.  
Sollte der eigentliche Turnierstart erst später erfolgen, so können Sie mit dem Button die Startzeit manuell setzen.  
Jetzt setzen

Aktuell eingetragen in Bericht:

Druckexemplare nach Voreinstellung  
Listen-Ausdruck: Profil 1: Auto 1 Drucken

Funkdigis für WR-PIN-Anfragen freigeben PINs freigeben  
 zunächst Sichtungsrunde

Wertungsrichter PIN-Liste Drucken Ansehen

OK weiter ← Zurück Ende ?

# PIN-Freigaben

- PIN / WR fest zugeordnet
- Login nur mit Freigabe
- Vor **jeder Runde**:  
Freigabe nötig
- Warten und Überwachen der Logins  
⇒ Mit TL abstimmen
- Schließen der Freigabe (!)


Folgende Digis wurden im Netzwerk gefunden: PIN aktiv! Deaktivieren?

Geräte-ID:	Wertungsrichter:	Zeitstempel:	Akku:	Status:
Dig 1860	[REDACTED]	18:16:20	65%	WR, Startseite
?	[REDACTED]			
?	[REDACTED]			
Dig 1861	[REDACTED]	18:16:19	98%	WR, Startseite
?	[REDACTED]			
Dig 1896		18:16:19	68%	keine Daten
Dig 1899		18:16:17	73%	keine Daten

# Kreuz-Wertungen

- Bildschirm folgen (Weiter klicken)
- Empfehlung: „Einzelwertung am Ende der Runde“
- Warten bis alle WR abgeschlossen haben (alle Digis leer!)
- Zwischenansicht der Kreuze nicht möglich
- Auf erste Kreuze jedes WR achten
- Kreuze tauchen automatisch auf ⇒ normal weiter machen
- Tipp: „Wertungen der letzten Runde“ in PDF drucken

# Kreuzwertungen am Digi



Digi Kommunikation

Folgende Digis wurden im Netzwerk gefunden: PINs aktiv! Deaktivieren?  

Geräte-ID:	Wertungsrichter:	Zeitstempel:	Akku:	Status:
Digi 1860	F)	18:22:46	64%	VR, Eingabe, 13 Starter, 1. Tanz, 1. Gruppe, 0 Kreuze
Komplett.	G)			Komplett.
Digi 1856	H)	18:22:45	68%	VR, Eingabe, 13 Starter, 1. Tanz, 1. Gruppe, 0 Kreuze
Digi 1861	I)	18:22:45	97%	VR, Eingabe, 13 Starter, 1. Tanz, 1. Gruppe, 0 Kreuze
Digi 2352	J)	18:22:46	99%	VR, Eingabe, 13 Starter, 1. Tanz, 2. Gruppe, 2 Kreuze
Digi 1859		18:22:45	72%	keine Daten
Digi 2351		18:22:40	99%	keine Daten

OK weiter   
  Korrektur   
  Ende   
 Digi Spezialfunktionen   
 PIN-Liste ansehen   
 ?

Direkt zum Ergebnis

# Final-Wertungen

Wertungseingabe Digi-Kommunikation


Tanz: Langsamer Walzer

	Wertungsrichter:					Ausrechnung		Platz	Summe
	F	G	H	I	J	1.	1-2.		
1									0,0
3									0,0

OK weiter   ← Korrektur   Ende   Refresh Digi Input   PINS freigeben

- Digi-Freigabe erfolgt einmalig
- Wertungen erscheinen live
- Weiter klicken nach dem Tanz
- Nur wenn WR fertig ist

# Finalwertungen am Digi



## Offene Wertungen erfassen

Wertungseingabe Digi-Kommunikation

PINs freigeben



PIN-Liste ansehen

Digi Spezialfunktionen

Geräte-ID:	Wertungsrichter:	Zeitstempel:	Akku:	Status:
Digi1856	F)	18:32:21	67%	ER, Eingabe, 5 Starter, 2. Tanz, 1. Gruppe
Digi1859	G)	18:32:21	72%	ER, Eingabe, 5 Starter, 2. Tanz, 1. Gruppe
Digi2352	H)	18:32:22	98%	ER, Eingabe, 5 Starter, 2. Tanz, 1. Gruppe
Digi1861	I)	18:32:23	96%	ER, Eingabe, 5 Starter, 2. Tanz, 1. Gruppe
Digi1860	J)	18:32:21	64%	ER, Eingabe, 5 Starter, 1. Tanz, Ergebnis


# Probleme beim Einsatz von Digis

## Was kann da schon schief gehen?

- Digi reagiert nicht (wie erwartet)
- Netzwerk nicht funktional
- TopTurnier verweigert den Dienst / Spezialfälle
- Stromausfall / PC Ausfall


Schlimmstenfalls sind die Daten spontan nicht erreichbar!  
⇒ Vorkehrungen treffen

# Status eines Digis




## Wifi offline

- Keine Netzwerkverbindung



## Wifi connected

- Netzwerk scheint verbunden
- Keine Verbindung zum Digiserver



## Digiserver connected

- Voller Zugriff möglich

# Netzwerkprobleme

## Ohne Netzwerkverbindung:

- Geduld haben
- Cold spots vermeiden / Abschirmung entfernen
- Gerät neu starten
- Accesspoint prüfen
- Kabel zum PC prüfen

## Digiserver nicht erreichbar:


- Digiserver zusätzlich (manuell) neu starten
- Gerät neu starten
- Kabel zum PC prüfen
- Notfalls PC neu starten

# Probleme mit den Handys/Digis

- 1 Display aus / an schalten:  
Neustart des Display- (und Touch-Treibers)
- 2 Statusdisplay prüfen: Netzwerkstatus abschätzen
- 3 Neustarten des Geräts: Netzwerk neu aufbauen, neue Verbindung zu TT, Daten erneut übertragen
- 4 Auslesen mittels USB:  
Keine Netzwerkverbindung mehr möglich, Notrettung

# Verspätetes Paar in VR nachtragen

- Problem: Neue Auslosung wäre nötig
- Nutzung der Digi-Spezialfunktionen
- Paar nachtragen
- Paar auswählen und bestätigen




# Starter entfernen

- Disqualifikation normalerweise über TopTurnier
- Digi-Spezialfunktion „Starter entfernen“
- Löscht alle Wertungen und setzt Paar auf entschuldigt
- Nur für WDSF verwenden, hohes Fehlerrisiko
- Genau über „Verspätetes Paar nachtragen“

# Anpassen der Rundeneinstellungen

- Auslosung auf Digi sortiert
- Änderung der Auslosung (oder qualifizierten Paare)  
⇒ Turnier neu auf Digi laden nötig
- Möglichst vermeiden, ggf. Freigabe verzögern
- Manuelles Löschen der Daten auf den Digis (dauert!)
- Erneutes Einloggen / beladen von TopTurnier aus

# Digi-Daten von TopTurnier bearbeiten



- Rechte-Maus-Menü in Digi-Kommunikation
- Digi-Daten löschen (**nie auf PC!**)
- (Leeres) Digi (neu) beladen
  - Überschreiben von Wertungen
  - 4Augen-Prinzip beim WR
- Digi in Tanz (zurück) setzen

# Probleme vermeiden und frühzeitig erkennen

- Akku im Blick behalten (nur bei langen Tagen)
- Zeitstempel regelmäßig überwachen
- Erstes Kreuz bei langen Runden
- In Pausen oder bei großen Flächen: WLAN-Reichweite
  - Toilette / Terrasse ist meist nicht vom WLAN abgedeckt
  - Cold Spots erkennen und WR informieren
- Problemgeräte identifizieren und meiden
- Besondere Situationen wenn möglich frühzeitig (ohne Druck) lösen

# Probleme bei Digis im TopTurnier

## Digi Kommunikation

Folgende Digis wurden im Netzwerk gefunden:

PINs freigeben



Geräte-ID:	Wertungsrichter:	Zeitstempel:	Akku:	Status:
Digi 1856	F) [redacted]	18:54:40	65%	VR, Eingabe, 9 Starter, 1. Tanz, 1. Gruppe, 5 Kreuze
Komplett.	G) [redacted]			Komplett.
Digi 1860	H) [redacted]	18:51:19	62%	VR, Eingabe, 9 Starter, 1. Tanz, 1. Gruppe, 3 Kreuze
Digi 2352	I) [redacted]	18:54:39	96%	VR, Eingabe, 9 Starter, 1. Tanz, 1. Gruppe, 3 Kreuze
Digi 1859	J) [redacted]	18:54:40	70%	VR, Eingabe, 9 Starter, 1. Tanz, 2. Gruppe, 3 Kreuze
Digi 1861		18:54:38	95%	keine Daten
Digi 2351		18:54:38	98%	keine Daten



# Die wichtigsten Punkte bei Problemen

- 1 Ganz wichtig: **Ruhe bewahren!!!**
- 2 Möglicherweise Hilfe holen (4Augen-Prinzip)
- 3 Analyse: Wer / welches Digi ist betroffen?
- 4 Provisorium: Papier bereit halten
- 5 Zeit schaffen (ggf. TL informieren, Klassen schachteln, ...)
- 6 Gezielt Probleme lösen

















# Was sind die SLT-Digis?

- Vom SLT angeschaffte Ausrüstung
- 11 Digis + Accesspoint
- Für eigene Veranstaltungen und von SLT-Vereinen
- Unterstützung und Support
- Einfacher Zugang:  
Hans-Werner Kirz, Geschäftsstelle SLT,  
Käshofen























# Turnier mit Digis durchführen

- Definitiv machbar
- Immer mehr Erfahrung vorhanden
- Erleichtert das Leben von TL/BS/Protokoll
- Vorbereitung und Einarbeitung gibt Selbstvertrauen
- Am Anfang am Besten mit erfahrener Person zusammen
- Auf höhere Geschwindigkeit einstellen
  - Organisation der Arbeitsumfelds
  - Guter Plan bereit halten
  - Urkunden drucken langsam





